

BizCard Pro Ver.3 バックアップツールについて



BizCardProV3Backup.exe


【前提条件】

プログラムは必ず **SQL Server がインストールされているマシン（大抵は親機、メイン機）** で実行して下さい。

SQL Server がインストールされていない子機（サブ機）で実行するとデータベースのバックアップに失敗します。

【バックアップ実行方法】

1. BizCardProV3Backup.exe を起動します。
2. BizCard Pro V3 のインストールフォルダを指定して「バックアップ」ボタンを押します。



※デフォルトで C:\BizCard が指定されていますので、変更なければそのままでも問題ありません。

※ファイル数や容量によっては完了まで数分かかります。

※途中、プログラムと同じ階層に BCPV3Backup フォルダが作成され、その中にバックアップファイルがコピーされます。

3. バックアップが完了すると、完了のメッセージが表示されます。



※コピー完了後は圧縮ファイル「BCPV3Backup.zip」が生成され、BCPV3Backup フォルダは削除されます。



BCPV3Backup.zip

【バックアップについて】

●ファイル、フォルダ

- ・以下のフォルダがバックアップされます。meishi.ini の BASEPATH が指定されていれば BASEPATH 内指定されていなければ BizCard Pro V3 のインストールフォルダ内のフォルダがコピーされます。

ftf
image
pattern
rule
systemdef
userdef

- ・以下のファイルがバックアップされます。BASEPATH の指定の有無にかかわらず BizCard Pro V3 のインストールフォルダ内のファイルがコピーされます。

meishi.ini
NameCard.ini

●データベース

SQL Server のバックアップコマンド (BACKUP DATABASE) でデータベースのバックアップを作成します。

BizCard Pro V3 のインストールフォルダ直下にバックアップを作成後、ファイルを BCPV3Backup フォルダにコピーします

(SQL Server のインスタンスの権限で直接 BCPV3Backup フォルダに作成しようとするとう失敗することがあるため)

●フォント

「フォントもバックアップする」を選択した場合、プログラムを実行した PC 内の C:¥Windows¥fonts フォルダ、および C:¥Users¥<ユーザー名>¥AppData¥Local¥Microsoft¥Windows¥Fonts フォルダの全フォントファイルをコピーします。